

Suppression d'une machine virtuelle

Prérequis :

- Mettre la VM hors tension ;
- Accord DSI ;

Configurations :

Depuis l'interface du résumé de la VM, cliquer sur « Actions » :

The screenshot shows the vSphere Client interface for a virtual machine named 'clone_Machine_virtuelle'. The 'Résumé' tab is selected. The main pane displays the following information:

- Hors tension**
- SE invité :** Ubuntu Linux (64-bit)
- Compatibilité :** ESXi 7.0 U2 et versions ultérieures (VM version 19)
- VMware Tools :** Non exécuté, non installé
- Nom DNS :** (empty)
- Adresses IP :** (empty)
- Hôte :** 172.16.98.58

Below the summary, there are two buttons: 'LANCER LA CONSOLE WEB' and 'LANCER REMOTE CONSOLE' with a help icon. On the right side, there are icons for 'BASCHE', 'POWER', 'NET', and 'DISK'. At the bottom, there are tabs for 'Matériel VM' and 'Remarques'.

Cliquer sur « Supprimer du disque » pour supprimer définitivement la VM :

The screenshot shows the vSphere Client interface with the same 'clone_Machine_virtuelle' VM selected. A context menu is open on the right side, listing various actions for the VM. The 'Supprimer du disque' option is highlighted with a red box.

The context menu options include:

- Migrer...
- Cloner
- Fault Tolerance
- Stratégies de VM
- Modèle
- Compatibilité
- Exporter les journaux du système...
- Modifier les paramètres...
- Déplacer vers le dossier...
- Renommer...
- Modifier les remarques...
- Balises et attributs personnalisés
- Ajouter une autorisation...
- Alarmes
- Supprimer de l'inventaire
- Supprimer du disque**

Confirmer la suppression de la machine virtuelle :



Confirmer la suppression | clone_Machine_virtu X
elle



Supprimer la machine virtuelle sélectionnée et les disques associés ?
Si d'autres VM partagent leurs disques, ces derniers ne seront pas
supprimés et les VM continueront à y avoir accès.

NON **OUI**